

1- Le module Frais de Port

Tout ce qu'il faut pour installer et paramétrer votre module.

- [1.1- Présentation](#)
- [1.2- Avant de commencer](#)
- [1.3- Mise en route et paramétrage](#)

1.1- Présentation

Le module frais de port pour Dolibarr vous permet de calculer des frais de port sur les devis et les commandes de vente de vos clients.

Il est basé sur 2 options principales et 4 principes :

2 options de calcul : vous choisissez de travailler

1. sur les frais de port selon la quantité commandée ;
2. ou selon le montant commandé.

4 Principes généraux :

1. Vous définissez des grilles de frais de port en fonction des quantités ou du montant (selon l'option choisie). Chaque grille de prix sera une "zone de transport", et vous définissez les prix pour chaque palier ou franco de port ;
2. Vous indiquez sur vos fiches clients sa zone de transport par défaut (que vous pourrez toujours modifier au cas par cas sur les devis et commandes) ;
3. Pour l'option frais de port par quantité, vous définissez une unité de référence qui sera "l'unité de transport" et vous indiquez sur chaque produit son équivalent dans l'unité de référence ;
4. Vous ajoutez vos produits à vos devis ou commandes et le module calcule les frais automatiquement en fonction de la quantité des produits ou du montant, et de la zone de frais de transport.

Le cas d'usage envisagé dans cette documentation pour les frais de port par quantité est le transport de vin. Mais vous pouvez transposer cela à tout produit dont les frais de transport sont calculés en fonction de la quantité (et non du poids ou du montant de la commande).

Le cas des frais de port par montant de la commande s'applique quand à lui à de nombreuses activités.

1.1.1- Fonctionnalités

Un encart dynamique sur les documents (devis, commande) indique le montant des frais au fur et à mesure que vous ajoutez les produits à votre document.

Zone	Nombre de Col	Frais de port estimé	Ajout des frais de port
69	47	50,00	AJOUTER

Quand vous avez terminé, vous ajoutez la ligne de port sur la commande.

Description	TVA	P.U. HT	P.U TTC	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT
Cacher toutes les lignes Afficher toutes les lignes							
LIDOJACQUERE_2018 - Lido Jacquere 2018	20%	5,00	6,00	3		3,00	15,00
LIDOROUSSANNEBALHAZAR_1995 - Lido Roussanne Balthazar 1995	20%	310,00	372,00	2		240,00	620,00
MICHELCOMETELOSAN_2022 - Michel Fronton 2021	20%	9,30	11,16	12		6,00	111,60
frais_de_port - test	20%	50,00	60,00	1		0,00	50,00
<input type="radio"/> Ligne libre de type 							
<input type="radio"/> Produits/Services prédéfinis en vente							

Les frais de port sont calculés en fonction de la grille de frais de port que vous avez définie dans la configuration selon deux aspects :

- la zone de livraison définie sur le tiers et/ou sur la commande qui correspond à une zone dans votre configuration ;
- des grilles tarifaires définies pour chaque zone avec pour chaque palier défini :
 - pour le calcul par quantité : un forfait, un prorata ou un franco ;
 - pour le calcul par montant : un coût ou un franco.
- Pour le calcul par quantité : l'équivalent en unité de livraison sur chaque produit (tout est ramené à la même unité : équivalent nombre de bouteille, équivalent nombre de panier, équivalent nombre de kg etc.).

1.1.2- Compatibilité et conformité du module

Ce module ne remet pas en cause la conformité de Dolibarr à la loi de finances 2025 pour la lutte contre la fraude à la TVA.

1.1.3- Cible

Le module s'adresse à tous les utilisateurs de Dolibarr. Son utilisation ne nécessite aucune connaissance technique ou d'administration.

1.1.4- Licence

Tous nos modules sont distribués sur [notre boutique en ligne](#) et sur le [Dolistore](#) sous [licence GPL v3](#).

1.1.5- Ressources

1.1.5.1- La présente documentation

Nos guides utilisateurs sont là pour vous accompagner sérieusement dans l'utilisation de nos modules. Certains contiennent de nombreuses pages, mais leur lecture est essentielle pour la bonne compréhension des fonctionnalités des modules.

1.1.5.2- Notre site de démonstration

Le module est installé sur notre [environnement de démonstration](#). Connectez-vous avec l'identifiant demo et le mot de passe demo.

1.1.5.3- Forum

Consultez toutes les informations sur le module dans les discussions des forums Français.

Nous créons pour chacun de nos modules une discussion sur le [forum dolibarr](#). Ces discussions contiennent de nombreuses informations. Aussi, si vous avez des commentaires et suggestions, pour une réponse plus rapide, il est préférable de continuer sur cette même conversation.

Note : Le forum est un lieu d'échange autour de l'utilisation et des fonctionnalités de nos modules. En cas de difficultés d'utilisation ou pour toute remontée de bogue, vous pouvez [créer un ticket sur notre interface de support](#). Par ailleurs, nous vous remercions de ne pas multiplier les canaux d'échange pour un même objet sur le forum.

1.2- Avant de commencer

1.2.1- Avertissement

Nous assurons le bon fonctionnement de nos modules sur les environnements natifs de Dolibarr. Nous ne pouvons pas en garantir le bon fonctionnement suite à des modifications effectuées sur les fichiers du noyau de Dolibarr ou en cas d'utilisation d'autres modules additionnels.

Cette documentation s'appuie sur le module en version 2024.09.2 avec Dolibarr version 19. En cas d'utilisation d'autres versions ou selon le thème utilisé, vous pourrez constater des différences de fonctionnement ou d'affichage.

1.2.2- Pré-requis techniques

Le module Frais de port est compatible avec Dolibarr à partir de version 19.

1.2.3- Mises à jour

Les dernières versions de nos modules sont mises à disposition sur le [Dolistore](#) et sur notre [site internet](#).

L'accès aux mises à jour de nos modules est gratuit pendant 1 an à compter de leur date d'achat.

Avant toute mise à jour, assurez-vous que le module est officiellement compatible avec la version de Dolibarr sur laquelle vous souhaitez l'installer.

Pour mettre à jour un module, téléchargez-le à nouveau sur le [Dolistore](#) avec l'identifiant utilisé lors de l'achat initial où nous rendons systématiquement disponibles en téléchargement les dernières versions de nos modules.

Dézippez les fichiers de la dernière version du module dans le répertoire custom de votre environnement et confirmez le remplacement de ceux déjà présents, ou bien utilisez la fonctionnalité de déploiement d'un module externe dans la configuration.

Note : Pour le bon déroulement d'une mise à jour, désactivez le module avant de lancer le remplacement de ses fichiers puis réactivez le. À l'issue de la mise à jour, il est conseillé de répéter l'opération de désactivation/activation pour être sûr du bon déroulement d'une éventuelle mise à jour de votre base de données. Vérifiez enfin si de nouveaux paramètres sont nécessaires.

1.3- Mise en route et paramétrage

1.3.1- Procédure d'installation

Si vous avez accès aux fichiers de votre Dolibarr, dézipper l'archive du module dans le dossier custom de son arborescence.

Sur les versions récentes de Dolibarr, le module zippé peut être installé directement depuis la page :

Accueil > Configuration > Modules/Applications, onglet **Déployer/Installer un module externe**.

1.3.2- Activation

Activez le module en affichant la liste des modules depuis les menus :

Accueil > Configuration > Modules/Applications, onglet **Modules/Applications installés**. Il sera affiché dans le tableau Altairis.




1. Activez le module en cliquant sur la pastille pour quelle devienne verte ;
2. Pour désactiver le module cliquer de nouveau sur la pastille pour quelle devienne blanche.

1.3.3- Permissions

Les accès aux fonctionnalités du module sont accessibles à l'utilisation à tout utilisateur disposant des droits sur les devis, commandes clients, les tiers et les produits/services.

Le paramétrage des zones et des grilles tarifaires par palier se fait dans les réglages du module et est donc réservé aux administrateurs.

1.3.4- Paramétrage


La page de configuration du module est accessible depuis la liste des modules installés (**Accueil > Configuration > Modules/Applications**) en cliquant sur son icône .


Les paramétrages du module se déroulent en trois temps : paramétrage module, paramétrage tiers, paramétrage produits.

Il est bien entendu très fortement conseillé de prendre le temps de faire des tests correspondant à votre situation en balayant tous les cas de figure, avant la mise en production.

1.3.4.1- Choix de la méthode de calcul

Vous devez avant toute chose choisir quelle méthode de calcul vous allez utiliser : au montant de la commande ou bien à la quantité commandée. Un message d'alerte vous invite à faire ce choix à l'activation du module.

 **Frais de port** [Retour liste des modules](#)

 **Paramètres** À propos

Ajout des frais de port

Veillez choisir la méthode de calcul

Calcul des frais de port	État
Selon le montant total de la commande ou du devis	<input type="radio"/>
Selon la quantité	<input type="radio"/>

[Service de frais de ports](#)

Service

Associer un service

Permettre la modification de la ligne de frais de port sans suppression de celle-ci

Ensuite, vous devez sélectionner le service qui sera utilisé pour ajouter une ligne de frais de port à vos commandes.

1.3.4.2- Choix du service à utiliser dans les documents comme frais de port

Via la liste déroulante, choisissez le service associé aux frais de port.
S'il n'existe pas encore, il faudra d'abord le créer.

Service de frais de ports

Service	
Associer un service	FP - Frais de port - 0 € HT
AJOUTER	
Permettre la modification de la ligne de frais de port sans suppression de celle-ci	

1.3.4.3- Créez les zones de transport

Pour créer une zone de transport sur laquelle va s'appliquer une grille de prix, saisissez son nom dans la zone de texte "Ajoutez une zone" puis cliquez sur le bouton "Créer".
Vous retrouverez la zone créée dans la liste déroulante "Zone de frais de port :"

Zone tarifaires et grilles de tarifs

Zone de frais de port

France



Ajoutez une Zone

[CRÉER](#)

Pour créer une nouvelle zone : répétez l'opération précédente. Puis choisissez la zone dans la liste déroulante pour paramétrer la grille de prix de cette zone.

1.3.4.3- Pour chaque zone, paramétrez les paliers de votre grille de prix

Dans la liste déroulante, choisissez la zone à paramétrer.

Le tableau va se recharger avec les informations de cette zone.

Vous pouvez ensuite commencer à remplir votre grille tarifaire pour cette zone.

Ajouter autant de paliers tarifaires que souhaités en remplissant la ligne d'ajout au dessus du tableau. Enregistrez votre ligne ajoutée en cliquant sur le bouton "Ajouter". Saisissez la ligne suivante au même endroit. Etc.

A. Vous avez choisi le calcul par quantité

Pour remplir votre ligne :

1. Quantité maxi : c'est le plafond de votre palier (par exemple, pour les bouteilles, jusqu'à X cols. Cette quantité est votre unité de transport. Vous allez définir cette valeur sur vos

- produits via un nouveau champ "Unité de transport, voir plus bas le chapitre 1.34.3).
- Forfait ou prix par unité de livraison : vous ne pouvez en remplir qu'un seul des deux. Si vous saisissez un prix dans "forfait", vous ne pourrez pas saisir de prix dans "Prix unitaire".
 - Franco : si vous cochez la case "franco", vous ne pourrez pas saisir de prix dans les deux autres colonnes.
 - Cliquez sur le bouton "Ajouter" pour valider votre ligne.

- en forfait : jusqu'à la quantité palier indiquée, le forfait s'applique, indépendamment de la quantité. Par exemple ici : jusqu'à 29 unités, quelque soit la quantité, ce sera un forfait de 10€ ;
- en prix unitaire : proportionnel à la quantité vendue en « équivalent » défini sur la fiche produit. Par exemple ici pour 30 unités vendues, se sera $30 \times 0.70\text{€}$;
- en Franco : Pour ce dernier palier, depuis la quantité supérieure à 1 du palier précédent jusqu'à... (mettre un chiffre très élevé) : frais de port = 0.

[Paramètres](#) [À propos](#)

Ajout des frais de port

Associer un service FP - Frais de port - 0 € ... **AJOUTER**

Zone de frais de port 73-74 **Ajoutez une Zone** **CRÉER**

Quantité maxi	Forfait	Prix unitaire	Franco	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	AJOUTER

Quantité maxi	Forfait	Prix unitaire	Franco	
De 1 à <input type="text" value="24"/>	<input type="text" value="10.00"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	MODIFIER
De 25 à <input type="text" value="59"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0.70"/>	<input type="checkbox"/>	MODIFIER
De 60 à <input type="text" value="9999"/>	<input type="text" value="Franco"/>	<input type="text" value="Franco"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MODIFIER
MODIFIER				

B. Si vous avez choisi le calcul par montant total de la commande (ou du devis)


Pour remplir votre ligne :

- Montant maxi : c'est le plafond de votre palier (jusqu'à X € HT du devis ou de la commande).
- Forfait ou franco : vous ne pouvez avoir que l'un des deux. Si vous cochez "Franco", vous ne pourrez pas saisir de montant dans la colonne "forfait".





3. Cliquez sur le bouton "Ajouter" pour valider votre ligne.

- en forfait : jusqu'à la quantité palier indiquée, le forfait s'applique, indépendamment du montant exact du devis ou de la commande. Par exemple ici : jusqu'à 10€ de commande, quelque le montant exact, ce sera un forfait de 10€ ; Au-delà de 10€ (y compris si c'est 10.5€) et jusqu'à 50€, se sera un forfait de 5€ de frais de port.
- en Franco : Pour ce dernier palier, au-delà du montant du palier précédent jusqu'à... (mettre un chiffre très élevé) : frais de port = 0.

Zone tarifaires et grilles de tarifs

Zone de frais de port France  Ajoutez une Zone

Montant maxi.	Forfait	Franco	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="AJOUTER"/>

Montant maxi.	Forfait	Franco	
<input type="text" value="10,00"/>	<input type="text" value="1,50"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="MODIFIER"/> 
<input type="text" value="50,00"/>	<input type="text" value="5,00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="MODIFIER"/> 
<input type="text" value="100,00"/>	<input type="text" value="10,00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="MODIFIER"/> 
<input type="text" value="9 999 999,00"/>	<input type="text" value="Franco"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="MODIFIER"/> 

C. Actions communes aux deux méthodes

Quelle que soit la méthode de calcul, vous pouvez :

- Modifier un palier existant :
 - Modifiez ce que vous avez besoin de modifier, puis cliquez sur le bouton "Modifier" en fin de ligne.
- Modifier plusieurs palier en une seule fois :
 - Modifiez ce que vous avez besoin d'ajuster sur chacune des lignes concernées, puis cliquez sur le bouton Modifier en dessous du tableau.
- Supprimer une ligne :
 - Cliquez sur l'icône "poubelle" en fin de ligne pour la supprimer.

Si vous avez besoin d'une nouvelle zone, recommencez en créant votre nouvelle zone puis en paramétrant sa grille.

Pour changer de zone : choisissez-la dans la liste déroulante et laissez la page se recharger.


1.3.4.2- Paramétrage Tiers

À l'activation du module, un nouveau champs apparaît sur les fiches tiers : la zone de frais de port.

Vous pouvez enregistrer une zone de transport par défaut sur vos clients. Cette information sera reprise automatiquement quand vous allez créer des devis ou des commandes.

Ceci n'est pas obligatoire car on peut définir la zone de frais de port directement sur le devis ou la commande. C'est plus utile pour ne pas oublier, ou encore pour ne pas avoir à s'en occuper quand c'est clairement défini sur le client.







Vous pourrez quoi qu'il en soit toujours modifier la zone de frais de port si besoin sur un document.



Restaurant le prestige
75001 Paris, France

[Retour liste](#) < >

Ouvert

Nature de tiers	C F	Tags/catégories clients
Code client	CU2409-00007	Tags/catégories fournisseurs
Code fournisseur	SU2409-00005	Type du tiers 
Code-barres		Effectifs
Id. prof. 1 (SIREN)		Type d'entité légale
Id. prof. 2 (SIRET)		Capital
Id. prof. 3 (NAF-APE)		Refuse les emailings <input type="checkbox"/> E-mail non défini 0
Id. prof. 4 (RCS/RM)		Adresse de livraison 
Id. prof. 5 (numéro EORI)		Zone de frais de port  77,78,91 et 95
Assujetti à la TVA  Oui		Maison mère 
Numéro de TVA		Commerciaux  ADMIN_ALTARIS

Le champ "Zone de frais de port" est une liste déroulante issue des zones créées dans le paramétrage du module.

Sur la fiche client, indiquez pour sa zone de transport par défaut. Elle sera reprise automatiquement sur ses devis et commandes. Vous pourrez toujours la modifier manuellement sur les documents en cas de besoin.

1.3.4.3- Paramétrage Produits

Ceci concerne uniquement la méthode de calcul par quantité

À l'activation du module et si vous avez choisi le mode de calcul par quantité, un nouveau champs apparaît sur les fiches produits : Unité de transport.

Indiquez dans ce champ l'équivalent en unité de livraison de ce produit.

Unités de transport		1,00
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------

Il s'agit du nombre « équivalent » permettant de calculer les frais de ports.

Exemple pour un viticulteur :

1 bouteille de 0,75 cl = 1

1 bouteille de 1,5 l = 2

1 bouteille de 3 l = 4, etc.