

1- Le module Import pictures

Présentation générale, installation, activation

- [1.1- Présentation](#)
- [1.2- Avant de commencer](#)
- [1.3- Mise en route](#)

1.1- Présentation

1.1.1- Fonctionnalités

Le module Lot d'images (ou Import pictures) permet d'ajouter en lot des images sur les produits de votre base de donnée Dolibarr via un formulaire simple et rapide, et/ou de réaliser des imports d'image pour vos produits avec des listes csv ou excel, depuis le module outils de Dolibarr.

1.1.2- Cible

Le module s'adresse à tous les utilisateurs de Dolibarr désirant ajouter plusieurs images à chacun de leurs produits, en réalisant un gain de temps cette opération par rapport au standard de Dolibarr.

1.1.3- Licence

Tous nos modules sont distribués sur [notre boutique en ligne](#) et sur le [Dolistore](#) sous licence GPL v3.

1.1.4- Ressources

1.1.4.1- La présente documentation

Le guide utilisateur est là pour vous accompagner dans l'utilisation de nos modules. Notre module importpictures est simple et facile à utiliser.

1.1.4.2- Notre site de démonstration

Le module est installé sur [notre environnement de démonstration](#). Connectez-vous avec l'identifiant demo et le mot de passe demo.

1.1.4.3- Forum sur dolibarr.org

Un post sur le forum de Dolibarr est prévu pour la sortie du module. Nous créons pour chacun de nos modules une discussion sur le forum dolibarr. Ces discussions peuvent contenir de nombreuses informations. Aussi, si vous avez des commentaires et suggestions, pour une réponse plus rapide, il est préférable de continuer sur cette même conversation.

Note : Le forum est un lieu d'échange autour de l'utilisation et des fonctionnalités de nos modules. En cas de difficultés d'utilisation ou pour toute remontée de bogue, privilégiez

notre page de support. Par ailleurs, nous vous remercions de ne pas multiplier les canaux d'échange pour un même sujet.

1.2- Avant de commencer

1.2.1- Avertissement

Nous assurons le bon fonctionnement de nos modules sur les environnements natifs de Dolibarr. Nous ne pouvons pas en garantir le bon fonctionnement suite à des modifications effectuées sur les fichiers du noyau de Dolibarr ou en cas d'utilisation d'autres modules additionnels.

1.2.2- Pré-requis

Le module Import pictures est compatible avec Dolibarr à partir de version la version 16.

1.2.3- Maintenance

L'achat du module vous donne droit à un an de maintenance corrective. Cette maintenance corrective n'inclut pas d'aide à l'utilisation ou de support utilisateur, mais seulement la correction des bogues, sous réserve de la bonne utilisation du module et dans le cadre de la compatibilité avec la version utilisée de Dolibarr.

1.2.4- Mises à jour

Les dernières versions de nos modules sont mises à disposition sur le [Dolistore](#) et sur la [boutique en ligne d'Altairis](#).

L'accès aux mises à jour de nos modules est gratuit pendant 1 an **à compter de leur date d'achat**.

Avant toute mise à jour, assurez-vous que le module est **officiellement compatible** avec la version de Dolibarr sur laquelle vous souhaitez l'installer.

Pour mettre à jour un module, téléchargez-le à nouveau sur le [Dolistore](#) ou la [boutique en ligne d'Altairis](#) avec l'identifiant utilisé lors de l'achat initial. Nous rendons systématiquement disponibles en téléchargement les dernières versions de nos modules.

Dézippez les fichiers de la dernière version du module dans le répertoire custom de votre environnement et confirmez le remplacement de ceux déjà présents ou déployez-le via l'outil "**D**éployer un module" de votre Dolibarr.

! Important !

Pour le bon déroulement d'une mise à jour :

- désactivez le module avant de lancer le remplacement de ses fichiers
- ré-activez-le une fois la nouvelle version en place
- vérifiez enfin que de nouveaux paramétrages ne soient pas nécessaires

1.3- Mise en route

1.3.1- Procédure d'installation


Si vous avez accès aux fichiers de votre Dolibarr, dézippez l'archive du module dans le dossier custom de son arborescence.

Sur les versions récentes de Dolibarr, le module zippé peut être installé directement depuis la page :

Accueil > Configuration > Modules/Applications > onglet Déployer un Module Externe.

1.3.2- Activation

Activez le module en affichant la liste des modules depuis les menus **Accueil > Configuration > Modules/Applications > onglet Modules/Applications Installés**. Il sera affiché dans le tableau Altairis.



Altairis



1.3.3- Permissions

Une fois le module installé, par défaut, aucune permission n'est activée. Il vous faut positionner correctement les permissions utilisateurs pour ce module.

Vous pouvez autoriser certains utilisateurs à :

- Consulter les lots d'images
- Créer/mettre à jour les lots d'images
- Supprimer les lots d'images

Les permissions sont à activer par l'administrateur depuis **Accueil > Utilisateurs&Groupes > U**tilisateurs ou **G**roupes.

1.3.4- Paramétrage

Ce module ne dispose pas de paramétrage particulier.