

# 1.3- Mise en route

## 1.3.1- Procédure d'installation

Si vous avez accès aux fichiers de votre Dolibarr, dézipper l'archive du module dans le dossier custom de son arborescence.


Sur les versions récentes de Dolibarr, le module zippé peut être installé directement depuis la page **Accueil > configuration > Modules/applications**, onglet **Déployer un module externe**.

## 1.3.2- Activation



Activez le module en affichant la liste des modules depuis le menu :

**Accueil > configuration > Modules/applications**, onglet **Modules/applications installés**.

Il sera affiché dans le tableau Altairis.



The screenshot shows the 'Configuration Modules/Application' page in Dolibarr. At the top, there is a navigation bar with 'Configuration Modules/Application'. Below it, a summary box indicates 'Modules/applications disponibles 62 / 94'. There are two main buttons: 'Rechercher un module/application externe' and 'Déployer/Installer un module externe'. A link 'Développer son propre module/application' is also present. Below this is a search and filter bar with a search input containing 'zakat', a dropdown for 'Origine', another dropdown for 'État', a purple 'RAFRAICHIR' button, and a 'Vider' link. To the right are icons for refresh, grid view, and list view. The main content area is titled 'Altairis' and displays a table with one entry: 'ZAKÁT' with the description 'Valorisation des stocks immobilisés entre deux dates'. The entry has a grey status pill on the left and a green status pill on the right. The date '2022.02' is shown in a grey box on the left.


Les pastilles  et  indiquent l'état du module : pastille grisée, le module est désactivé. Pastille verte, le module est activé.

Cliquez simplement sur la pastille pour activer ou désactiver le module.

## 1.3.3- Permissions

Le module Zakât ne dispose pas de permissions. Les utilisateurs ayant accès aux stocks ont accès à Zakât.

## 1.3.4- Paramétrage

La page de configuration du module est accessible depuis la liste des modules installés (accueil > configuration > modules/applications) en cliquant sur son icône .

 [Configuration du module zakat](#) [Retour à la liste des modules](#)

Paramétrage du module Zakât

Paramètre	Valeur
Calculer la valeur du stock par le prix de revient	<input type="checkbox"/>

Vous pourrez choisir la méthode de calcul de la valeur du stock. Par défaut la valeur est calculée sur le Prix Moyen Pondéré. En cochant la case, la valeur sera calculée à partir du prix de revient du produit.

Le chapitre suivant vous détaille comment configurer votre module.

---

Revision #2

Created 2024-07-22 15:48:39 UTC by Mélina

Updated 2025-08-06 13:56:23 UTC by Cloé Thévenon