1- Le module Zakât

Présentation générale, installation, activation

- 1.1- Présentation
- 1.2- Avant de commencer
- 1.3- Mise en route

1.1- Présentation

1.1.1 - Fonctionnalités

Le module Zakât permet de calculer la valorisation des stocks immobilisés entre deux dates (par exemple au cours d'une année entière). Si on sélectionne la même date en début et fin, on a alors un instantané de stock à une date donnée.

Le module se base sur les mouvements de stock (entrées, sorties), et peut donc « remonter » en arrière dans le temps.

Le module vous présente la valorisation à l'achat et la vente de votre stock. Il est alors très facile de connaître :

- la valeur du stock immobilisé sur l'année précédente
- la valeur du stock à un instant donné



1.1.2- Compatibilité et conformité du module

Il est conforme à la loi de finances 2016.

1.1.3- Cible

Le module s'adresse à tous les utilisateurs de Dolibarr. Son utilisation ne nécessite aucune connaissance technique ou d'administration.

1.1.4 - Licence

Tous nos modules sont distribués sur le Dolistore et sur notre boutique en ligne sous licence GPL v3.

1.1.5 - Ressources

1.1.5.1- La présente documentation

Nos guides utilisateur sont là pour vous accompagner dans l'utilisation de nos modules. Notre module Zakat est simple et facile a utiliser.

1.1.5.2- Notre site de démonstration

Le module est installé sur notre environnement de démonstration. Connectez-vous avec l'identifiant demo et le mot de passe demo.

1.1.4.3- Plateforme de support

Si vous rencontrez un problème avec le module, vous pouvez ouvrir un ticket sur notre page de support. Notez que nous offrons une maintenance seulement corrective qui n'inclut pas d'aide à l'utilisation ou de support utilisateur, mais seulement la correction des bogues, sous réserve de la bonne utilisation du module et dans le cadre de la compatibilité avec la version utilisée de Dolibarr.
Si vous avez une demande de formation, d'évolution, ou d'ajustement personnalisé, vous pouvez prendre un forfait support sur notre site.

1.1.5.4- Forum sur dolibarr.org

Consultez toutes les informations sur le module dans les discussions du forum sur le fil dédié au module Zakât - Valorisation du stock immobilisé. Nous créons pour chacun de nos modules une discussion sur le forum dolibarr. Ces discussions peuvent contenir de nombreuses informations. Aussi, si vous avez des commentaires et suggestions, pour une réponse plus rapide, il est préférable de continuer sur cette même conversation.

> **Note :** Le forum est un lieu d'échange autour de l'utilisation et des fonctionnalités de nos modules. En cas de difficultés d'utilisation ou pour toute remontée de bogue, privilégiez

notre plateforme de support. Par ailleurs, nous vous remercions de ne pas multiplier les canaux d'échange pour un même objet.

1.2- Avant de commencer

1.2.1- Avertissement

Nous assurons le bon fonctionnement de nos modules sur les environnements natifs de Dolibarr. Nous ne pouvons pas en garantir le bon fonctionnement suite à des modifications effectuées sur les fichiers du noyau de Dolibarr ou en cas d'utilisation d'autres modules additionnels.

Cette documentation s'appuie sur le module en version 2024.03 avec Dolibarr version 19. En cas d'utilisation d'autres versions ou selon le thème utilisé, vous pourrez constater des différences de fonctionnement ou d'affichage..

1.2.2-Pré-requis

Le module Zakat est compatible avec Dolibarr à partir de la version 14 jusqu'à la 19.

1.2.3- Maintenance

L'achat du module vous donne droit à un an de maintenance corrective. Cette maintenance corrective n'inclut pas d'aide à l'utilisation ou de support utilisateur, mais seulement la correction des bogues,sous réserve de la bonne utilisation du module et dans le cadre de la compatibilité avec la version utilisée de Dolibarr.

1.2.4- Mises à jour

Les dernières versions de nos modules sont mises à disposition sur le Dolistore et sur notre boutique en ligne.

L'accès aux mises à jour de nos modules est gratuit pendant 1 an à compter de la date d'achat.

> **! Important !** ***Avant*** tout changement de version de votre Dolibarr, assurez-vous que le module est officiellement compatible avec la version de Dolibarr que vous souhaitez l'installer.

Pour mettre à jour un module, téléchargez-le à nouveau sur le Dolistore ou sur notre boutique en ligne avec l'identifiant utilisé lors de l'achat initial. Nous rendons systématiquement disponibles en téléchargement sur le Dolistore ou sur notre boutique en ligne les dernières versions de nos modules.

Dézippez les fichiers de la dernière version du module dans le répertoire custom de votre environnement et confirmez le remplacement de ceux déjà présents, ou bien utilisez la fonction de déploiement de module de votre Dolibarr dans **A**ccueil > **C**onfiguration > **M**odules/Applications : onglet **D**éployer un module externe.

> **Note :** Pour le bon déroulement d'une mise à jour, désactivez un module avant de lancer le remplacement de ses fichiers puis réactivez-le une fois la mise à jour terminée. Vérifiez enfin que de nouveaux paramétrages ne soient pas nécessaires.

1.3- Mise en route

1.3.1- Procédure d’installation

Si vous avez accès aux fichiers de votre Dolibarr, dézipper l'archive du module dans le dossier custom de son arborescence.

Sur les versions récentes de Dolibarr, le module zippé peut être installé directement depuis la page **A**ccueil > **c**onfiguration > **M**odules/applications, onglet **D**éployer un module externe.

1.3.2- Activation

Activez le module en affichant la liste des modules depuis le menu :

Accueil > **c**onfiguration > **M**odules/applications, onglet **M**odules/applications installés.

Il sera affiché dans le tableau Altairis.



Les pastilles et indiquent l’état du module : pastille grisée, le module est désactivé. Pastille verte, le module est activé.
Cliquez simplement sur la pastille pour activer ou désactiver le module.

1.3.3- Permissions

Le module Zakât ne dispose pas de permissions. Les utilisateurs ayant accès aux stocks ont accès à Zakât.

1.3.4- Paramétrage

La page de configuration du module est accessible depuis la liste des modules installés (accueil > configuration > modules/applications) en cliquant sur son icône



Vous pourrez choisir la méthode de calcul de la valeur du stock. Par défaut la valeur est calculée sur le Prix Moyen Pondéré. En cochant la case, la valeur sera calculée à partir du prix de revient du produit.

Le chapitre suivant vous détaille comment configurer votre module.